




Guida alla configurazione di Outlook 2010

Configurazione posta –Microsoft Outlook 2010


Per configurare Microsoft Outlook 2010 per la gestione della tua casella di posta elettronica, apri il programma e seleziona la voce **Aggiungi Account** del menu File.



Seleziona la casella **Configura manualmente le impostazioni del server...** e Clicca su **Avanti**.



Seleziona Posta elettronica Internet e clicca su **Avanti**.



Nel campo **Nome** digita il tuo nome o il nome della tua ditta.

Nel campo **Indirizzo di posta elettronica** digita il tuo indirizzo email.

Seleziona l'opzione **POP3** e digita l'indirizzo **pop.miodominio.it** nel campo Server posta in arrivo e l'indirizzo **authsmtp.miodominio.it** nel campo Server posta in uscita.

Nel campo Nome utente digita il tuo indirizzo e-mail (info@miodominio.it) e la relativa password nel campo Password.

Clicca poi sul pulsante **Altre impostazioni** in basso a destra.

Aggiunta nuovo account

Impostazioni posta elettronica Internet

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Recapita nuovi messaggi in:

Nuovo file di dati di Outlook

File di dati di Outlook esistente

Seleziona la linguetta **Server della posta in uscita**, abilita la spunta **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**, nel campo Nome utente digita l'indirizzo e-mail SMTP (smtp@miodominio.it) e la relativa password nel campo Password. Clicca poi su **OK**.

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | **Server della posta in uscita** | Connessione | Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

Clicca su **Avanti**

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet

Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Nella schermata successiva clicca su **Fine** per completare la configurazione.

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Fine

Sono state immesse tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.

Per chiudere la procedura guidata, scegliere Fine.



Sede

via Vittorio Veneto, 274
32100 Belluno
info@scponline.it
tel. +39 0437 938444
fax +39 0437 938445

Posta Elettronica Certificata: scpsrl@legalmail.it

Ufficio Treviso

viale della Repubblica, 19/b
31020 Villorba (TV)
infotv@scponline.it
tel. +39 0422 308803
fax +39 0422 301006

www.scponline.it