




Guida alla configurazione di Windows Live Mail

Configurazione posta – Windows Live Mail

Per configurare Windows Live Mail per la gestione della tua casella di posta elettronica, apri il programma e clicca sulla voce **Account** del menu, quindi su **Clicca su Posta elettronica** nella barra dei pulsanti.



Nel campo **Indirizzo di posta elettronica** digita il tuo indirizzo email.

Nel campo **Password** digita la relativa password.

Nel campo **Nome visualizzato** digita il tuo nome o il nome della tua ditta.

Spunta la voce **Configura manualmente impostazioni server**.

Clicca poi su **Avanti**.

A screenshot of the Windows Live Mail account configuration wizard. The title bar reads 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Aggiungi i tuoi account di posta elettronica'. Below the heading is a note: 'Se disponi di un Windows Live ID, accedi ora. In caso contrario, potrai crearne uno in seguito.' with a link 'Accedi a Windows Live'. The form has two columns. The left column contains: 'Indirizzo di posta elettronica:' with a text box containing 'info@miodominio.it' and a link 'Ottieni un indirizzo di posta elettronica di Windows Live'; 'Password:' with a masked text box and a checked checkbox 'Memorizza la password'; 'Nome visualizzato per i messaggi inviati:' with a text box containing 'Mario Rossi'; and a checked checkbox 'Configura manualmente impostazioni server'. The right column contains: 'La maggior parte degli account di posta elettronica utilizza Windows Live Mail, tra cui' followed by a list: 'Hotmail', 'Gmail', and 'e molti altri.'. At the bottom right are two buttons: 'Annulla' and 'Avanti'.

Seleziona l'opzione **POP** e digita l'indirizzo **pop.miodominio.it** nel campo Server posta in arrivo e l'indirizzo **authsmtp.miodominio.it** nel campo Server posta in uscita.

Nel campo Nome utente digita il tuo indirizzo e-mail (info@miodominio.it).

Spunta la casella **Richiede autenticazione** nel campo Server posta in uscita

Clicca poi su **Avanti**.

Windows Live Mail

Configura le impostazioni server

Se non conosci le impostazioni del tuo server di posta elettronica, contatta il tuo ISP o il tuo amministratore di rete.

Informazioni server posta in arrivo

Tipo di server:
POP

Indirizzo server: pop.miodominio.it Porta: 110

Richiede una connessione protetta (SSL)

Autentica tramite:
Testo non crittografato

Nome utente di accesso:
info@miodominio.it

Informazioni server posta in uscita

Indirizzo server: authsmtp.miodominio.it Porta: 25

Richiede una connessione protetta (SSL)

Richiede autenticazione

Annulla Indietro Avanti

Clicca su **Fine** per completare la configurazione.

Windows Live Mail

Il tuo account di posta elettronica è stato aggiunto


✓ info@miodominio.it è stato aggiunto

[Aggiungi un altro account di posta elettronica](#)


Fine

Configurazione Invio Posta - Windows Live Mail


Per configurare Windows Live Mail per la l'invio della posta elettronica, apri il programma, seleziona l'account di posta da modificare nella parte sinistra, clicca sulla voce **Account** quindi **Proprietà**



Seleziona la linguetta **Server** e abilita la spunta **Autenticazione del server necessaria**. Clicca poi su **Impostazioni**.



Seleziona la voce **Accesso tramite**, nel campo Nome account digita l'indirizzo e-mail SMTP (smtp@miodominio.it) e la relativa password nel campo Password. Clicca poi su **OK**.



Nella schermata successiva clicca su **OK** per completare la configurazione.



Sede

via Vittorio Veneto, 274
32100 Belluno
info@scponline.it
tel. +39 0437 938444
fax +39 0437 938445

Posta Elettronica Certificata: scpsrl@legalmail.it

Ufficio Treviso

viale della Repubblica, 19/b
31020 Villorba (TV)
infotv@scponline.it
tel. +39 0422 308803
fax +39 0422 301006

www.scponline.it